

## **PROCEDURA DEZYNFEKCJI KOCIARNI 1,2,3**

**Dezynfekcja 2 x dziennie o 13-14 i 1-2 w nocy bez zwierząt.**

**Roztwór do dezynfekcji Vircon S w stężeniu 1%.**

1. Założyć rękawiczki ochronne i przenieść koty do transporterów lub wolnego pomieszczenia.
2. Opróżnić kociarnię z posłań, misek i kuwet.
3. Brudne posłania przełożyć do czarnego worka plastikowego, pellet/ trociny przełożyć do przeznaczonego na odpady czarnego worka, miski przełożyć do kosza na brudne miski z domu kota, opróżnione kuwet włożyć do kosza na brudne kuwety z domu kota
4. Nanieść Vircon S przy użyciu atomizera na powierzchnię parapetów, drapaków i domków, zmyć preparatem Vircon S podłogi i pozostawić do wyschnięcia na 30 minut.
5. W czasie kiedy roztwór Virkon S schnie, można przyszykować posłanie ( przyniesione z magazynu na posłania), świeżą wodę przyniesioną z kuchni oraz pomieszczenia gospodarczego oraz kuwetę, którą trzeba wypełnić pelletem/ trocinami ( który znajduje się w kuchni oraz pomieszczeniu gospodarczym).
6. Po upływie 30 minut wpuścić koty do kociarni.
7. Kontenery lub pomieszczenie w którym przebywały koty spryskać roztworem Virkon S i pozostawić do wyschnięcia na 30 min
8. Po zakończeniu sprzątania w pomieszczeniu czarne worki zawiązać i przenieść do kontenera na odpady mieszane.
9. Podpisać rejestr dezynfekcji, dezynsekcji i sprzątania u kotów.

## **PROCEDURA DEZYNFEKcji KOCIARNI 1,2,3**

**Dezynfekcja po opuszczeniu pomieszczeń przez zwierzęta lub 1 x w miesiącu lub częściej bez obecności zwierząt.**

**Roztwór do dezynfekcji Vircon S stężenie 1% (10g/1l).**

1. Założyć rękawiczki jednorazowe i odzież ochronną, następnie wszystkie koty umieścić w transporterach i wynieść z pomieszczenia.
2. Wynieść kuwety i miski, wyczyścić drapak i domki.
3. Brudne posłania przełożyć do czarnego worka plastikowego, pellet/ trociny przełożyć do przeznaczonego na odpady czarnego worka, miski przełożyć do kosza na brudne miski z domu kota, opróżnione kuwet włożyć do kosza na brudne kuwety z domu kota
4. Roztwór Virkon nanieść na powierzchnię domków i drapaków oraz na podłogę przy pomocy parownicy i pozostawić do wyschnięcia na 30 minut.
5. Po wyschnięciu włączyć na 4 godziny lampę antybakteryjną.
6. Zdjąć jednorazową odzież ochronną i umieścić w czarnym plastikowym worku wraz z posłaniami.
7. W czasie kiedy jest włączona lampa, można przyszykować posłanie ( przyniesione z magazynu na posłania), świeżą wodę przyniesioną z pomieszczenia gospodarczego oraz kuwetę którą trzeba wypełnić pelletem/ trocinami (który znajduje się w pomieszczeniu gospodarczym).
8. Po wyłączeniu lampy włożyć posłania, miski i kuwety oraz wprowadzić koty.
9. Transportery poddać dezynfekcji roztworem Virkon spryskując je w środku i na zewnątrz, pozostawić do wyschnięcia.
10. Po zakończeniu sprzątania w pomieszczeniu czarne worki zawiązać i przenieść do kontenera na odpady mieszane.
11. Podpisać rejestr dezynfekcji, dezynsekcji i sprzątania u kotów.